

Ручная активация лицензии

Для выполнения активации лицензии BricsCAD необходимо наличие подключения к Интернет. В том случае, если компьютер не подключен к сети Интернет, лицензия может быть активирована вручную с помощью другого компьютера, имеющего подключение к Интернет.


1. Чтобы выполнить активацию Однопользовательской или Корпоративной лицензии вручную, выполните одно из следующих действий:

При первом запуске BricsCAD – перейдите к следующему шагу.

При запуске BricsCAD в ознакомительном режиме – в диалоговом окне Ознакомительная лицензия нажмите кнопку Лицензия.

При изменении уровня или типа лицензии – в меню Справка выберите Лицензия BricsCAD.... Откроется диалоговое окно Информация о лицензии. Нажмите кнопку Изменить.

2. Откроется диалоговое окно Активация BricsCAD. Щелкните на ссылке Ручная активация. Откроется диалоговое окно Ручная активация.




3. Скопируйте содержимое поля Идентификатор компьютера.

4. Используя компьютер, подключенный к Интернет, откройте сайт Bricsys.

5. В меню Поддержка выберите пункт Моя учетная запись (необходима авторизация). Убедитесь в наличии учетной записи Вашей компании и списка ваших лицензий на сайте Bricsys. При необходимости обратитесь к диспетчеру учетных записей Bricsys. Откроется страница Моя учетная запись.

6. В левом меню выберите пункт Лицензии и договора поддержки.





7. Нажмите кнопку Управление... рядом с лицензией, которую необходимо активировать.

8. Далее перейдите по ссылке Активировать вручную.

Активации

[Активировать вручную](#)

Данная лицензия была активирована 5 раз / 15.

Дата активации	Активирована на (имя хоста)		
2017-12-01	adviser	Подробнее	 

9. В поле Host ID вставьте идентификатор компьютера, на который необходимо установить BricsCAD.

Активировать вручную


Пожалуйста, используйте ручную активацию только в том случае, если компьютер, для которого выполняется активация, не имеет подключения к Интернет или возникли ошибки при активации.

Идентификатор компьютера¹:

Активировать

¹Вы можете найти идентификатор Вашего компьютера в BricsCAD: В диалоговом окне Активация BricsCAD щелкните на ссылке 'Ручная активация'. Откроется окно Ручная активация, в котором будет отображаться идентификатор Вашего компьютера. Скопируйте содержимое поля Идентификатор компьютера в поле Host ID на этой странице.

10. Нажмите кнопку Активировать. Файл лицензии будет сгенерирован и предоставлен Вам для загрузки.
11. Нажмите кнопку Загрузить файл лицензии. Файл лицензии BricsCADV18.lic будет загружен в Вашу папку загрузки, используемую по умолчанию.
12. Скопируйте файл лицензии на компьютер, на который устанавливается BricsCAD.
13. В диалоговом окне Ручная активация нажмите кнопку обзора (...). В открывшемся окне откройте папку, в которую был скопирован файл BricsCADV18.lic и выберите этот файл.



14. Нажмите кнопку ОК для запуска BricsCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деактивация лицензии, активированной вручную, невозможна.