



Ручная активация ознакомительной лицензии

Для выполнения активации лицензии BricsCAD необходимо наличие подключения к Интернет. В том случае, если компьютер не подключен к сети Интернет, лицензия может быть активирована вручную с помощью другого компьютера, имеющего подключение к Интернет.

При запуске BricsCAD откроется диалоговое окно *Активация BricsCAD*



Щелкните на ссылке *Ручная активация*. Откроется диалоговое окно *Ручная активация*.



3. Скопируйте содержимое поля Идентификатор компьютера.
4. Используя компьютер, подключенный к Интернет, откройте сайт [Bricsys](https://bricsys.com).
5. В меню *Поддержка* выберите пункт *Моя учетная запись* (необходима авторизация).
6. В левом меню выберите пункт *Лицензии и договора поддержки*.

Личные данные

Лицензии и договора поддержки

Техническая поддержка

Счета и платежи

Подписка на рассылки

Мои лицензии Bricsys

BricsCAD V18 Platinum - Все языки

Лицензионный ключ : 3046-8968-0018-156605-3046

управление



7. Нажмите кнопку *Управление* рядом с лицензией, которую необходимо активировать.

8. Далее перейдите по ссылке *Активировать вручную*.

Активации

Активировать вручную

Данная лицензия была активирована 5 раз / 15.

Дата активации	Активирована на (имя хоста)	
2017-12-01	adviser	Подробнее  

9. В поле Host ID вставьте идентификатор компьютера, на который необходимо установить BricsCAD.

Активировать вручную

Пожалуйста, используйте ручную активацию только в том случае, если компьютер, для которого выполняется активация, не имеет подключения к Интернет или возникли ошибки при активации.

Идентификатор компьютера¹:

Активировать


¹Вы можете найти идентификатор Вашего компьютера в BricsCAD:
В диалоговом окне Активация BricsCAD щелкните на ссылке 'Ручная активация'.
Откроется окно Ручная активация, в котором будет отображаться идентификатор Вашего компьютера.
Скопируйте содержимое поля Идентификатор компьютера в поле Host ID на этой странице.

10. Нажмите кнопку *Активировать*. Файл лицензии будет сгенерирован и предоставлен Вам для загрузки.

11. Нажмите кнопку *Загрузить файл лицензии*. Файл лицензии BricsCADV18.lic будет загружен в Вашу папку загрузки, используемую по умолчанию.

12. Скопируйте файл лицензии на компьютер, на который устанавливается BricsCAD.

13. В диалоговом окне *Ручная активация* нажмите кнопку обзора (...). В открывшемся окне откройте папку, в которую был скопирован файл BricsCADV18.lic и выберите этот файл.



14. Нажмите кнопку ОК для запуска BricsCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деактивация лицензии, активированной вручную, невозможна.